

# Mercúrio Pocket INSTALAÇÃO

Recurso disponível a partir da Versão 3.7.0.14

## Informativo:

Este informativo tem o intuito de informar como realizar a instalação e configuração do mesmo no Mercúrio Retaguarda.


### INSTALAÇÃO DO MERCÚRIO POCKET


#### Instalando o Sincronizador;



Para realizar a instalação do Mercúrio Pocket no pocket é necessário primeiro instalar o Sincronizador para que assim o mesmo possa sincronizar o computador com o pocket. Para realizar a sincronização o pocket deve estar conectado no computador pelo. Dependendo da versão do Windows deve-se utilizar o sincronizador correto:



#### -ActivySync (Win XP);

Para sincronizar o Windows Xp com o Pocket deve-se instalar o ActiveSync 4.5.









Após a instalação é necessário realizar a reinicialização do sistema.

Uma vez reiniciado o computador e conectado o pocket no computador, será possível realizar a instalação do pocket.



### -Windows Mobile (Win Vista/7)

Para realizar a sincronização entre WindowsVista/7 com o Pocket deve-se instalar o Windows Mobile.



Uma vez conectado o pocket no computador a seguinte imagem aparecerá no computador




Após sincronizado o Pocket é preciso utilizar o MPSsetup para instalar o MercúrioPocket no pocket.

### Instalando o Mercúrio Pocket


A ultima versão do MPSsetup se encontra no seguinte caminho: **S:\3Versoes\MercurioPocket** (Ultima data lançada).


Ao executar o MPSsetup, deve-se seguir todos os passos um a um, sendo que no momento em que o 1º passo do mpsetup estiver em execução, na tela do pocket irá mostrar o andamento da instalação. No momento em que este terminar a instalação deve-se clicar no 'ok' do pocket e depois no 'ok' do computador, após isso o sistema dará continuidade no próximo passo onde se deve realizar os mesmos procedimentos que foram descritos acima até a conclusão da instalação.

### Tela de instalação no Computador:



Ao realizar a instalação pela 1ª vez, deve-se clicar em "Instalar todos".






### Tela de instalação no Pocket



Este procedimento deverá ser feito em **todos** os passos informados no **MPSetup**.

#### -Configurar o Nome do Banco de dados e Servidor

Após o sistema estar instalado, deve-se realizar agora a configuração do banco de dados. Para isso deve-se acessar no pocket o seguinte caminho: "Iniciar > MercúrioPocket"



Na 1<sup>a</sup> vez que se acessa o MercúrioPocket o sistema lhe mostrará a tela de configuração para que o MercúrioPocket funcione.



Deve-se nessa tela preencher os campos:

**Servidor** = IP da máquina onde banco de dados do mercúrio esta alocado;

**Banco de Dados** = Nome do Banco de dados do mercúrio;

**Usuário** = Usuário utilizado para acesso ao banco de dados (sa);

**Senha** = Senha utilizada para acessar o banco de dados (pactodb).

Após configurado a conexão com o banco de dados e clicado em “Testar...” a seguinte mensagem irá aparecer.





Basta agora clicar em “Salvar” e depois em “Sair”.

Agora o sistema Mercúrio Pocket está devidamente instalado.

**PACTO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS**

*Soluções com Conexão*

**Fone/Fax:** 3251-5820

**Site:** [www.pactosolucoes.com.br](http://www.pactosolucoes.com.br)

**E-mail:** [suporte@pactosolucoes.com.br](mailto:suporte@pactosolucoes.com.br)

**Criado por:** Allex Valério Costa

**Data/ Hora:** 02 de Maio de 2012

**Versão:** 5.101.0.504

Data	Versão sistema	Descrição das Atualizações	Autor
02/05/2012	5.101.0.504	Criação	Allex Valério Costa
25/06/2012	5.101.0.504	POSTAGEM INTRANET	MARCOS RIBEIRO